

Stand: 10.05.2017

Inhalt

1. [Voraussetzungen](#)
2. [Adobe Digital Editions installieren](#)
3. [Adobe ID erstellen](#)
4. [Adobe Digital Editions mit Ihrer Adobe ID autorisieren](#)
5. [Ausleihen](#)
6. [Anmelden](#)
7. [Download](#)
8. [Wiedergabe auf dem Computer](#)
9. [Vorzeitige Rückgabe](#)
10. [Fehlermeldungen](#)

1. Voraussetzungen

1. [Kompatibler eBook-Reader](#)
2. Adobe Digital Editions ab 4.5 für eBooks im ePub-Format
3. Adobe ID

Hinweise

Amazon Kindle

Der Kindle eReader ist nicht kompatibel, da er das auf dem deutschen Markt verwendete Standardformat für eBooks (ePub) nicht unterstützt. Lediglich mit den Tablet-PCs Kindle Fire und Kindle Fire HD ist mit dem entsprechenden Einrichtungsaufwand die Onleihe-Nutzung möglich. Eine Anleitung finden Sie [hier](#).

Sony Readern PRS-T1 bis -T3

Die veraltete Zusatzsoftware „Sony Reader for PC/MAC“ mit der kopiergeschützte eBooks auf Sony eReader zu übertragen sind, ist nach aktuellem Stand nicht mehr mit den gängigen DRM-Standards kompatibel. Die eBooks der Onleihe können Sie daher nicht mehr mit dieser Software herunterladen. Mittels eines Umwegs über Adobe Digital Editions kann die Übertragung dennoch vorgenommen werden. Lesen Sie [hier](#), was Sie dazu tun müssen.

Linux

Unter **Linux** ist die Nutzung von ePub Formaten eingeschränkt. Für die Nutzung muss „Wine“ installiert sein.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

2. Adobe Digital Editions installieren

Lösungen / Adobe eBook-Plattform /
Adobe Digital Editions / Herunterladen

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN VERSIONSHI

Adobe Digital Editions 4.5-Installationsprogramme

Laden Sie nachfolgend das ADE-Installationsprogramm für Macintosh oder Windows herunter. Führen Sie es aus, um Adobe Digital Editions zu installieren.


[Adobe Digital Editions 4.5 für Macintosh \(23,2 MB\)](#)

[Adobe Digital Editions 4.5 für Windows \(8,13 MB\)](#)


Geräteübergreifende Bereitstellung von eBooks: Wenn ein Anwender über Adobe Digital Editions 4.5 ein eBook auf einem Gerät des Anwenders bereitgestellt (und kann über dieselbe Anwender-ID aktiviert werden).

Installieren Sie die kostenlose Software [Adobe Digital Editions \(ADE\)](#).


Wählen Sie den für Ihr System passenden Installer.



Klicken Sie auf „Ausführen“.




Machen Sie ein Häkchen bei: „Ich akzeptiere das Lizenzabkommen“ und wählen Sie anschließend „Weiter“




Wählen Sie aus, welche Optionen Sie benötigen. Die Auswahl des ersten Kästchens ist sinnvoll.

Klicken Sie auf „Weiter“.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)




Geben Sie ein Zielverzeichnis, als Speicherort des Programms ein und klicken Sie auf „Installieren“.



Klicken Sie auf „Beenden“ und abschließend auf „FERTIG“.

-Adobe Digital Editions wird gestartet.-

3. Adobe-ID erstellen



Klicken Sie auf „Hilfe“ → „Computer autorisieren“.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Sofern Sie keine Adobe-ID besitzen klicken Sie auf „Adobe-ID erstellen“. Sie werden auf die Anmeldeseite der Firma Adobe weitergeleitet. Füllen Sie die Felder aus.

Ihre hier angegebene E-Mail-Adresse ist in Zukunft Ihre Adobe-ID. Merken Sie sich Ihr Kennwort. Sie benötigen es im nächsten Schritt. Klicken Sie abschließend auf „Registrieren“.

Informationen zur Adobe-ID:

Die Onleihe verwendet zum Schutz der eBooks den Kopierschutz (DRM) der Firma Adobe. Um eBooks der Onleihe auf Ihrem eReader lesen zu können benötigen Sie daher eine Adobe ID. Mit dieser ID autorisieren Sie alle Endgeräte, mit denen Sie eBooks der Onleihe lesen möchten (Bis zu 6 Endgeräte möglich).

4. Adobe Digital Editions auf die Adobe ID autorisieren

Wechseln Sie wieder zu „Adobe Digital Editions“: Tragen Sie Ihre Adobe-ID und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf „Autorisieren“. Wählen Sie abschließend „OK“.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Hinweis: Autorisierung löschen

Sollten Sie die Computer-Autorisierung löschen wollen, wechseln Sie zum Startbildschirm von „Adobe Digital Editions“ und klicken Sie oben auf „Hilfe“ → „Autorisierung löschen“

Geben Sie das Ihrer Adobe ID zugehörige Passwort ein, das sie in Schritt 3 angelegt haben. Klicken Sie „Fortfahren“ und anschließend „Autorisierung löschen“.

Ihre bisher gekauften und geliehenen eBooks sind an Ihre ID gebunden. Löschen Sie die Adobe ID können Sie die eBooks nicht mehr öffnen. **Sie können ADE natürlich jederzeit erneut auf Ihre ID autorisieren. Der Zugriff auf Ihre eBooks ist dann wieder möglich.**

5. Detailansicht - Titel Ausleihen

Rufen Sie die Onleihe-Seite Ihrer Bibliothek auf.

Haben Sie einen Titel gefunden, der Ihnen gefällt, wählen Sie über das Drop-Down-Menü die gewünschte e Leihdauer und klicken Sie auf „Jetzt Ausleihen“

Liegt das eBook in mehreren Formaten vor, wählen Sie bitte zusätzlich das gewünschte Format aus.

Ist ein Titel nicht verfügbar, können Sie ihn **vormerken** und werden per E-Mail benachrichtigt, sobald er verfügbar ist.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

6. Anmelden

Sie werden aufgefordert sich in Ihrer Onleihe anzumelden. Wählen Sie Ihre Bibliothek aus und geben Sie anschließend Ihre Nutzernummer und Ihr Passwort entsprechend den Angaben oberhalb der Loginmaske ein.

Die genaue Eingabeform des Passworts ist je nach Bibliothek unterschiedlich und kann daher von dem links gezeigten Beispiel abweichen.

Bitte melden Sie sich an

Um Medien ausleihen zu können und Zugriff auf Ihr Benutzerkonto zu erhalten, müssen Sie sich mit der Nummer Ihres Bibliotheksausweises und Ihrem Geburtsdatum als Passwort in der Form JJJJMMTT einloggen.

Benutzernummer


Passwort

7. Download

Wählen Sie die gewünschte Ausleihdauer in Tagen aus und klicken Sie abschließend auf „Download“

Kein Wort zu Papa eBook

Leihdauer: 2 Tage 12 Stunden 43 Minuten




Geeignete Software: Adobe Digital Editions

Titel: Kein Wort zu Papa

Wählen Sie „Öffnen“ → „Adobe Digital Editions“ → „OK“

Ausnahme Sony-Reader:

Besitzen Sie einen Sony-Reader Wählen Sie „Öffnen mit“ → „Reader for PC“



[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Jeder Internetbrowser verhält sich bei den Optionen zum Download etwas anders:

Das Fenster erscheint nicht? Dann hat Ihr Internetbrowser die Datei vermutlich schon abgespeichert. Gehen Sie in den Ordner „Downloads“. Die heruntergeladene Datei heißt URLLink.acsm. Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Öffnen mit“ → „Adobe Digital Editions“.

ADE wird Ihnen im obigen Screen nicht angeboten obwohl Sie es installiert haben?

Dies scheint insbesondere unter Windows 10 vorzukommen. Wählen Sie „Weitere Apps“ und dann „Andere App auf diesem PC suchen“ wählen Sie im sich öffnenden Datei Explorer direkt die Exe-Datei von ADE aus unter "c:/Programme (x86)/Adobe/Adobe Edition". Ihr PC merkt sich diesen Vorgang. Künftig wird Ihnen ADE beim Öffnen von eBooks direkt angeboten.




8. Wiedergabe auf dem Computer

Adobe Digital Editions wird gestartet und das eBook wird direkt geöffnet. Sie befinden sich jetzt im Lesemodus.

Klicken Sie auf „Bibliothek“ um ins Menü zurück zu kehren.

Verbinden Sie Ihren eBook-Reader per USB-Kabel mit dem Computer. Nach kurzer Zeit erscheint Ihr Reader unter der Rubrik „Geräte“. Klicken Sie das eBook an und ziehen Sie es auf das Symbol des eBook-Readers.

Sie können den eReader jetzt vom PC trennen und mit dem Lesen beginnen.



[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Für eine erfolgreiche Übertragung muss die Adobe-ID auf dem eBook-Reader mit der Adobe-ID in „Adobe Digital Editions“ übereinstimmen.

Normalerweise wird beim Kopieren automatisch die Adobe-ID des Computers auf den Reader übertragen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie den Reader im Menü mit der Adobe-ID autorisieren.


9. Vorzeitige Rückgabe:

Am Ende der Leihfrist geschieht die Rückgabe automatisch. Möchten Sie das eBook bereits vor Ende der Leihfrist zurückgeben gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie Adobe Digital Editions.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das eBook, das Sie zurückgeben möchten und wählen Sie „Ausgeliehenes Medium zurückgeben“.

Das eBook löscht sich damit von Ihrem Gerät und Ihrem Onleihe-Konto und kann von anderen Nutzern entliehen werden.



Die Rückgabe hat nicht funktioniert und das eBook ist noch immer in Ihrem Onleihe-Konto? Lesen Sie [hier](#) was dann zu tun ist.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

10. Fehlermeldungen:

„E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER“?

Diese Meldung erscheint, wenn man ein eBook im EPUB-Format an mehreren Rechnern mit verschiedenen Adobe ID's zu öffnen versucht. Dies ist nicht möglich. Alle Rechner müssen mit der gleichen Adobe ID registriert sein, damit man die Datei öffnen kann.

So aktivieren Sie Adobe Digital Editions mit einer Adobe-ID:

- Öffnen Sie Adobe Digital Editions.
- Wählen Sie Bibliothek Autorisieren Computer
- Geben Sie bei den entsprechenden Feldern die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihre Adobe-ID ein
- Klicken Sie auf "Aktivieren". Der Computer ist nun mit Ihrer Adobe-ID aktiviert.
- Klicken Sie auf "Fertig stellen" und schließen Sie den "Setup-Assistent" im Dialogfeld.

Adobe Digital Editions wird mit einer Adobe-ID autorisiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf jedem Computer, auf dem Sie beabsichtigen, eBooks herunterzuladen oder zu lesen.

"E_Auth_Bad_Device_Key_Or_PKCS12"

Diese Fehlermeldung deutet auf ein Problem mit der Autorisierung von Adobe Digital Editions (ADE) mit der Adobe-ID hin. Falls Sie diese noch nicht eingetragen hat, können Sie dies in ADE unter „Hilfe→Computer autorisieren“ nachholen. Selbst wenn Sie Ihr Gerät in der Vergangenheit bereits autorisiert haben, kann es vorkommen, dass ADE die ID verliert, bzw. nicht mehr erkennt (z.B. durch ein Update). Sie sollten Ihre Autorisierung also auf jeden Fall noch einmal überprüfen.

Sollte ADE bereits mit Ihrer Adobe ID autorisiert sein, hilft hier oft ein "Reset" von ADE. Über das Tastenkürzel Strg+Shift+D wird ADE deautorisiert. Anschließend können Sie das Programm über „Hilfe→Computer autorisieren“ erneut mit der ID autorisieren.

Um zu testen, ob es funktioniert, sollten Sie anschließend ein neues eBook ausleihen und herunterladen.

"E_AUTH_NOT_READY"

Ein Computer kann ohne Nachfrage und ohne Adobe ID autorisiert werden. eBooks können dann nur auf dem Computer gelesen werden. Eine Übertragung auf Endgeräte ist dann nicht möglich.

Wenn Adobe Digital Editions ohne Adobe-ID autorisiert wurde und Sie beim Autorisieren mit Ihrer Adobe-ID die Fehlermeldung "E_AUTH_NOT_READY" mit der Bemerkung "Digital Editions hat einen Fehler auf dem Aktivierungsserver festgestellt" erhalten, muss der Computer zunächst deautorisiert werden.

Deautorisierung des Computers: Strg+Shift+D

Danach können Sie den Rechner neu autorisieren und alles funktioniert wieder.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)